

無線 LAN 接続サービス設定手順

(Windows 8.1 Web 認証 編)

2020.12.01 版

情報基盤本部 ネットワーク推進部

目 次

1. MIND WEB認証ネットワークの設定	3
2. WEBブラウザの設定	7
3. TCP/IPの設定.....	11
4. WEBページの閲覧.....	15
5. トラブル時には.....	16
6. ネットワークの接続および障害に関する問い合わせ先.....	17
7. 参考 URL.....	18

1. MIND Web 認証ネットワークの設定

本マニュアルでは、Windows8.1でMIND Web認証（共通認証システムアカウント、MINDモバイルアカウントで利用可能）を利用する設定方法について説明します。

- ① PCに無線用の電源スイッチが付いている場合は ON にしてください。（図1-1）
※無線用の電源スイッチはPCによって場所が違います。



図 1-1 無線 LAN 機能スイッチ

- ② デスクトップ右下に表示されている、無線LANのアイコンをクリックします。（図1-2）



図 1-2 無線 LAN アイコンの選択

- ③ 使用可能な無線の一覧が表示されますので、[0001_MIND_web]を選択します。
(図1-3)



(注) コンピュータのハードウェアが
対応している無線方式の違いにより
802.11b/g 方式、802.11n 方式、
802.11ac 方式 いずれかで接続されます。

図 1-3 使用可能な無線 LAN の一覧

- ④ 接続する無線を選択した後、[接続]をクリックします。(図1-4)
※今後、自動的に接続を行う場合には「自動的に接続する」にチェックを入れてください。



図 1-4 「0001_MIND_web」 への接続

- ⑤ ネットワークセキュリティキー（暗号鍵）を入力し、[次へ]をクリックします。（図1-5）
暗号鍵は [http://www.meiji.ac.jp/mind/wireless/local/]に掲載されていますので
事前にご確認ください。




図 1-5 「ネットワークセキュリティキー」の入力

- ⑥ 「0001_MIND_web」へ接続が開始されます。（図1-6）



図 1-6 「0001_MIND_web」へ接続中

- ⑦ 「0001_MIND_web」に接続が完了すると無線接続一覧の「0001_MIND_web」が「制限あり」と表示され、接続状態となります。(図1-7)



図 1-7 「0001_MIND_web」の接続状態の確認

- ⑧ 認証画面が自動的に表示された場合は、共通認証システムアカウント（お持ちでない方は、MINDモバイルアカウント）のログイン名とパスワードを入力して[Sign in]ボタンをクリックします。(図1-8)




図 1-8 「共通認証システムアカウント」の入力

[Sign in]をクリック後、Webページの閲覧が可能であれば設定完了です。

認証画面が表示されない場合は、次項 2. WEBブラウザの設定 へ進んでください。

2. WEB ブラウザの設定

※本マニュアルでは「Microsoft Edge」を例に説明します。

- ① Microsoft Edge を起動し、ツールアイコンを選択し、プルダウンメニューから「設定」を選択します。(図2-1)



図 2-1 ツールアイコン→「設定」の選択

- ② 「設定」の画面になりますので、左メニューより「起動時」をクリックし「特定のページを開く」を選択、「新しいページを追加してください」をクリックします。(図2-2)



図 2-2 新しいページを追加してください」の選択

- ③ 「新しいページを追加してください」ボックスに[<http://www.meiji.ac.jp/>]と入力します。
(図2-3)




図 2-3 URL の入力

- ④ タスクバー右下のネットワークアイコンを右クリックして、「ネットワークと共有センター」をクリックします (図2-1-4)




図 2-4 「ネットワークと共有センター」をクリック

- ⑤ 「ネットワークと共有センター」画面が表示されますので、「インターネットオプション」を選択します。(図2-5)




図 2-5 「ネットワークと共有センター」画面

- ⑥ 「インターネットのプロパティ」画面が表示されますので、「接続」タブ内の [LAN の設定(L)] をクリックします。(図 2-6)




図 2-6 「インターネットのプロパティ」画面

- ⑦ 「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」の全項目にチェックが付いておらず、プロキシが設定されていないことを確認し、[OK] ボタンをクリックします。
(図2-7)




図 2-7 「ローカルエリアネットワーク (LAN の設定)」画面

- ⑦ 以上で設定は完了です。

3. TCP/IP の設定

- ① 右下タスクバーに表示されている、無線LANのアイコンを右クリックした後、[ネットワークと共有センターを開く]をクリックします。(図3-1)




図 3-1 ネットワークと共有センターを開く

- ② 「ネットワークと共有センター」のウィンドウが表示されますので、「アクティブなネットワークの表示」より、「接続:」の右側に表示されている接続情報をクリックします。(図3-2)



図 3-2 「ワイヤレスネットワーク接続」の選択

- ③ 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」 ウィンドウが表示されますので[詳細]をクリックします。(図3-3)




図 3-3 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」

- ④ 「ネットワーク接続の詳細」 ウィンドウが表示されますので、以下の値を確認します。(図3-4)

DHCP 有効 : はい
IPv4 IPアドレス : 172.16.XXX.XXX (XXXは数字が入ります)

上記のように表示されていたら「TCP/IP」の設定は完了です。

[閉じる]をクリックして 4. Webページの閲覧へ進みます。IPv4 IPアドレス欄に異なる数字が表示された場合、[閉じる]をクリックし手順⑤以降の変更を実施してください。




図 3-4 「ネットワーク接続の詳細」

- ⑤ 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」 ウィンドウから[プロパティ]をクリックします。(図3-5)




図 3-5 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」

※ユーザアカウント制御が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。

- ⑥ 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」 ウィンドウが表示されます。「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択して[プロパティ]をクリックします。(図3-6)
注意：バージョン4とバージョン6を間違えないように！




図 3-6 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」

- ⑦ 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」ウィンドウが表示されます。「全般」タブから「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択して[OK]ボタンをクリックします。(図3-7)

注意：「次のIPアドレスを使う」と「次のDNSサーバーのアドレスを使う」に入力されていた値は以前の環境に戻す時に必要になりますので、メモなどに書き留めておいたほうがよいでしょう。




図 3-7 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」

- ⑧ 以上で「TCP/IP」の設定は完了です。手順⑥と⑦の画面は[OK]をクリックして閉じてください。

4. Web ページの閲覧

明治大学のWebページを閲覧してみます。

- ① WEBブラウザ(Microsoft Edge)を起動します。
- ② Web認証のログインページが表示されます。(図4-1)
共通認証システムアカウント(お持ちでない方はMINDモバイルアカウント)のログイン名とパスワードを入力して[Sign in]ボタンをクリックしてください。
※この画面が表示されない場合、再読み込みを数回行ってください。




図4-1「Microsoft Edge」起動 → 認証画面

- ③ 認証が成功すると、明治大学のWebページが表示され、サイト内の閲覧が可能となります。(図4-2)




図 4-2 明治大学 Web ページ

- ⑤ Webブラウザに登録しているブックマーク等のページにアクセス可能かご確認ください。
不具合が起きる場合は、5.トラブル時には をご確認ください。

5. トラブル時には

下記にトラブル対処方法を示します。



6. ネットワークの接続および障害に関する問い合わせ先

駿河台キャンパス：

駿河台サポートデスク

場所：駿河台12号館 7階
電話：03-3296-4286(内線:4286)

メディア支援事務室

場所：駿河台12号館 7階
電話：03-3296-4438(内線:4438)

和泉キャンパス：

和泉サポートデスク

場所：和泉メディア棟 1階
電話：03-5300-1190(内線:1190)

和泉メディア支援事務室

場所：和泉メディア棟 1階
電話：03-5300-1189(内線:1189)

生田キャンパス：

生田サポートデスク

場所：生田中央校舎 5階
電話：044-934-7711(内線:7711)

生田メディア支援事務室

場所：生田中央校舎 5階
電話：044-934-7710(内線:7710)

中野キャンパス：

中野サポートデスク

場所：低層棟 4階
電話：03-5343-8072(内線:8072)

中野キャンパス事務室

場所：低層棟 3階
電話：03-5343-8060(内線:8060)

7. 参考 URL

明治大学 web ページ	http://www.meiji.ac.jp/
MIND web ページ	http://www.meiji.ac.jp/mind/
情報基盤本部	http://www.meiji.ac.jp/isc/
各キャンパス窓口連絡先	http://www.meiji.ac.jp/mind/support/office.html
MIND モバイルアカウント手続き	http://mobile.mind.meiji.ac.jp/