

無線 LAN 接続サービス設定手順

(Windows 10 Web 認証 編)

2022. 08. 25 版

情報基盤本部 ネットワーク推進部

目 次

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. MIND WEB認証ネットワークの設定 | 3 |
| 2. WEBブラウザの設定 | 7 |
| 3. TCP/IPの設定 | 10 |
| 4. WEBページの閲覧 | 14 |
| 5. トラブル時には | 15 |
| 6. ネットワークの接続および障害に関する問い合わせ先 | 16 |
| 7. 参考 URL | 17 |

1. MIND Web 認証ネットワークの設定

本マニュアルでは、Windows10でMIND Web認証（共通認証システムアカウント、MINDモバイルアカウントで利用可能）を利用する設定方法について説明します。

- ① PCに無線用の電源スイッチが付いている場合は ON にしてください。（図1-1）
※無線用の電源スイッチはPCによって場所が違います。



図 1-1 無線 LAN 機能スイッチ

- ② デスクトップ右下に表示されている、無線LANのアイコンをクリックします。（図1-2）




図 1-2 無線 LAN アイコンの選択

- ③ 使用可能な無線の一覧が表示されますので、[0001_MIND_web]を選択します。
(図1-3)



(注) コンピュータのハードウェアが
対応している無線方式の違いにより
802.11b/g 方式、802.11n 方式、
802.11ac 方式 いずれかで接続されます。

図 1-3 使用可能な無線 LAN の一覧

- ④ 接続する無線を選択した後、[接続]をクリックします。(図1-4)
※今後、自動的に接続を行う場合には「自動的に接続」にチェックを入れてください。




図 1-4 「0001_MIND_web」 への接続

- ⑤ ネットワークセキュリティキー（暗号鍵）を入力し、[次へ]をクリックします。（図1-5）
暗号鍵は [<http://www.meiji.ac.jp/mind/wireless/local/>]に掲載されていますので
事前にご確認ください。




図 1-5 「ネットワークセキュリティキー」の入力

- ⑥ 「0001_MIND_web」へ接続が開始されます。（図1-6）




図 1-6 「0001_MIND_web」へ接続中

- ⑦ 「0001_MIND_web」に接続が完了すると無線接続一覧の「0001_MIND_web」が「インターネットなし」と表示され、接続状態となります。(図1-7)




図 1-7 「0001_MIND_web」の接続状態の確認

- ⑧ 認証画面が自動的に表示された場合は、共通認証システムアカウント（お持ちでない方は、MINDモバイルアカウント）のログイン名とパスワードを入力して[Sign in]ボタンをクリックします。(図1-8)




図 1-8 「共通認証システムアカウント」の入力

[Sign in]をクリック後、Webページの閲覧が可能であれば設定完了です。

認証画面が表示されない場合は、次項 2. Webブラウザの設定 へ進んでください。

2. Web ブラウザの設定

※本マニュアルでは「Microsoft Edge」を例に説明します。

- ① Microsoft Edge を起動し、ツールアイコンを選択し、プルダウンメニューから「設定」を選択します。(図2-1)




図 2-1 ツールアイコン→「設定」の選択

- ② 「設定」の画面になりますので、左メニューより「起動時」をクリックし「特定のページを開く」を選択、「新しいページを追加してください」をクリックします。(図2-2)




図 2-2 新しいページを追加してください」の選択

- ③ 「新しいページを追加してください」ボックスに[<http://www.meiji.ac.jp/>]と入力します。
(図2-3)




図 2-3 URL の入力

- ④ デスクトップ左下のスタートメニューより「設定」をクリックします (図2-4)




図 2-4 「設定」をクリック

- ⑤ 「Windows の設定」画面が表示されますので、「ネットワークとインターネット」を選択します。（図 2-5）




図 2-5 「Windows の設定」画面

- ⑥ 左メニューより「プロキシ」を選択し、プロキシセットアップの項目が全てオフになっていることを確認します。オンの場合はオフにします。（図 2-6）




図 2-6 「プロキシ」画面

- ⑦ 以上で設定は完了です。

3. TCP/IP の設定

- ① 右下タスクバーに表示されている、無線LANのアイコンを右クリックした後、[ネットワークと共有センターを開く]をクリックします。(図3-1)




図 3-1 ネットワークと共有センターを開く

- ② 「ネットワークと共有センター」のウィンドウが表示されますので、「アクティブなネットワークの表示」より「接続:」の右下に表示されている接続情報をクリックします。(図3-2)



図 3-2 「ワイヤレスネットワーク接続」の選択

- ③ 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」ウィンドウが表示されますので[詳細]をクリックします。
(図3-3)




図 3-3 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」

- ④ 「ネットワーク接続の詳細」ウィンドウが表示されますので、以下の値を確認します。(図3-4)

DHCP 有効 : はい

IPv4 IPアドレス : 172.16.XXX.XXX (XXXは数字が入ります)

上記のように表示されていたら「TCP/IP」の設定は完了です。

[閉じる]をクリックして 4. Webページの閲覧 へ進みます。IPv4 IPアドレス欄に異なる数字が表示された場合、[閉じる]をクリックし手順⑤以降の変更を実施してください。




図 3-4 「ネットワーク接続の詳細」

- ⑤ 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」ウィンドウから[プロパティ]をクリックします。(図3-5)



図 3-5 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」

※ユーザアカウント制御が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。

- ⑥ 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択して[プロパティ]をクリックします。(図3-6)

注意：バージョン4とバージョン6を間違えないように！




図 3-6 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」

- ⑦ 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「全般」タブから「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択して[OK]ボタンをクリックします。(図3-7)
注意：「次のIPアドレスを使う」と「次のDNSサーバーのアドレスを使う」に入力されていた値は以前の環境に戻す時に必要になりますので、メモなどに書き留めておいたほうがよいでしょう。




図 3-7 「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ」

- ⑧ 以上で「TCP/IP」の設定は完了です。手順⑥と⑦の画面は[OK]をクリックして閉じてください。

4. Web ページの閲覧

明治大学のwebページを閲覧してみます。

- ① Webブラウザ(Microsoft Edge)を起動します。
- ② Web認証のログインページが表示されます。(図4-1)
共通認証システムアカウント（お持ちでない方はMINDモバイルアカウント）のログイン名とパスワードを入力して[Sign in]ボタンをクリックしてください。
※この画面が表示されない場合、再読み込みを数回行ってください。



図4-1 「Microsoft Edge」起動 → 認証画面

- ③ 認証が成功すると、明治大学のWebページが表示され、サイト内の閲覧が可能となります。(図4-2)





図 4-2 明治大学 Web ページ

- ⑤ Webブラウザに登録しているブックマーク等のページにアクセス可能かご確認ください。
不具合が起きる場合は、5.トラブル時には をご確認ください。

5. トラブル時には

下記にトラブル対処方法を示します。



6. ネットワークの接続および障害に関する問い合わせ先

駿河台キャンパス：

駿河台サポートデスク

場所：駿河台12号館 7階

電話：03-3296-4286（内線：4286）

メディア支援事務室

場所：駿河台12号館 7階

電話：03-3296-4438（内線：4438）

和泉キャンパス：

和泉サポートデスク

場所：和泉メディア棟 1階

電話：03-5300-1190（内線：1190）

和泉メディア支援事務室

場所：和泉メディア棟 1階

電話：03-5300-1189（内線：1189）

生田キャンパス：

生田サポートデスク

場所：生田中央校舎 5階

電話：044-934-7711（内線：7711）

生田メディア支援事務室

場所：生田中央校舎 5階

電話：044-934-7710（内線：7710）

中野キャンパス：

中野サポートデスク

場所：低層棟 4階

電話：03-5343-8072（内線：8072）

中野キャンパス事務室

場所：低層棟 3階

電話：03-5343-8060（内線：8060）

7. 参考 URL

| | |
|-------------------|---|
| 明治大学 Web ページ | https://www.meiji.ac.jp/ |
| MIND Web ページ | https://www.meiji.ac.jp/mind/ |
| 情報基盤本部 | https://www.meiji.ac.jp/isc/ |
| 各キャンパス窓口連絡先 | https://www.meiji.ac.jp/mind/support/office.html |
| MIND モバイルアカウント手続き | https://www.meiji.ac.jp/mind/mobile-account/ |